

Inhaltsverzeichnis

Linked Object 3

Verwenden von Extra Feldern

Linked Object

In *Wert* ist folgendes einzutragen:

```
<ClassName>:<Pfad zu Klassen-Datei relativ zu DOL_DOCUMENT_ROOT>
```

Minimales Grundgerüst einer verwendbaren Objekt-Klasse:

```
class <ClassName> extends CommonObject {
    var $db;
    var $id; /* wird in der Datenbank abgespeichert und aufgrund $id
wird $ref ermittelt */
    var $ref; /* Wird im Eingabefeld als Wert angezeigt */

    /**
     * Constructor
     * @param DoliDB $db Database handler
     */
    function __construct($db) {
        $this->db = $db;
    }

    /**
     * Füllt Object mit Werten
     *
     * @param int $rowid
     * @param string $ref
     */
    function fetch($rowid, $ref='') {
        $this->id = ... /* muss belegt werden */
        $this->ref = ... /* muss belegt werden - Wird im Eingabefeld
als vorgelegter Wert angezeigt */
    }

    /**
     * Gibt anzuzeigenden String zurück
     *
     * @param int $withpicto 0=_No picto, 1=Includes the picto in the
linkn, 2=Picto only
     *
     * @return string String der angezeigt wird
    */
}
```

```
*/  
function getNomUrl($withpicto=0) {  
    return "<string>";  
}  
}
```

Wird das Extrafield bearbeitet wird die Klassen-Information gelöscht. (Dolibarr Version 3.8.1) Daher muss das Feld immer erst gelöscht und neu angelegt werden.

\$id, d.h. der Wert der in der Datenbank abgelegt wird muss vom Typ **int** sein.

Beim Speichern von anderen Extra-Feldern werden alle Extra-Felder aktualisiert und ein schon gespeicherter Wert wird der fetch-Methode als Parameter \$rowid übergeben.

(Dolibarr Version 3.8.1)

[web](#), [dolibarr](#)